

Anleitung für eine Möglichkeit zum Setzen des X-Face-Headers in Gnus:

Zuerst wird das X-Face mit Hilfe der Webseite <http://www.dairiki.org/xface/xface.php> das X-Face aus einem 48x48-Bild generiert.

Als Beispiel nehmen wir dieses Bild:



Daraus ergibt sich mit Hilfe der obigen Webseite folgendes X-Face:

```
 %?|9WXoHmyU,!NuwAhUrYn#pL?G~2nERQeJ"pyEbNXpF<q8y{8/9)PYC
-tO>v\p&F9J`pJG!\?`m;R'91\wDntHhtZ*4/Re/'_5l<p~'"Ri"~0t)
cw!;!}9VT)AN>vYDJ?}ri{(`9oHhHH8xVA6_6kE`ZLnzs|VEM=#!7@A
1oaF0-.o!1x/N1A%yY=Sxb}YIU@*THTz@ejoy4~if_#Rff&W
```

Nun müssen wir folgende Zeichen „escapen“ (ersetzen), damit Gnus den Header als solches akzeptiert:

```
"   wird zu  \"
\   wird zu  \\
```

(im Gegensatz zum X-Face bei slrn bleibt das Zeichen „%“ unescaped)

Obiges X-Face wird somit zu:

```
 %?|9WXoHmyU,!NuwAhUrYn#pL?G~2nERQeJ\"pyEbNXpF<q8y{8/9)PY
C-tO>v\\p&F9J`pJG!\\?`m;R'91\\wDntHhtZ*4/Re/'_5l<p~\"Ri
\"~0t)cw!;!}9VT)AN>vYDJ?}ri{(`9oHhHH8xVA6_6kE`ZLnzs|VEM=
#!7@A1oaF0-.o!1x/N1A%yY=Sxb}YIU@*THTz@ejoy4~if_#Rff&W
```

Zum Setzen des X-Face-Headers wird nun folgende Zeile in der ~/.gnus.el eingefügt:

```
(setq message-default-headers
(concat
  "X-Face: %?|9WXoHmyU,!NuwAhUrYn#pL?
  G~2nERQeJ\"pyEbNXpF<q8y{8/9)PY
  C-tO>v\\p&F9J`pJG!\\?`m;R'91\\wDntHhtZ*4/Re/'_5l<p~\"Ri
  \"~0t)cw!;!}9VT)AN>vYDJ?}ri{(`9oHhHH8xVA6_6kE`ZLnzs|VEM=
  #!7@A1oaF0-.o!1x/N1A%yY=Sxb}YIU@*THTz@ejoy4~if_#Rff&W")
)
```